

## Modell 22121 Wärmflaschenhülle

Größe nach dem Filzen:  
Breite: ca. 22 cm  
Höhe: ca. 34 cm

Qualität	Farbe	
<b>Filzi</b> <b>100% Schurwolle</b> <b>LL = ca. 50 m / 50 g</b>	34 sandmel.	250 g 5 Knäuel

**Nadeln:** Rundstricknadel und Nadelspiel 7-8 mm von addi  
**sonstige Zutaten:** Rest Limone

**Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln)**

**Grundmuster:** (Maschenprobe: 12 M u. 18 R = 10 x 10 cm)  
glatt rechts (Hinr. re M, Rückr. li M) mit NS 7-8



### Arbeitsanleitung:

78 M anschl. u. zur Rd. schließen. Rd.-Beginn markieren. Im Grundm. in Rd. str. Nach 38 cm ab Anschlag mit den Abnahmen beginnen. Dafür die 1. u. 2. M sowie die 39. u. 40. M markieren. In jeder folg. Rd. die 1. (39.) M mit der M davor re zus.str., die 2. (40.) M mit der M danach re überzogen zus.str. (= 1 M re abh., 1 M re, die abgehob. M darüberziehen) = 4 Abnahmen in einer Rd. Diese Abnahmen 6 x arbeiten = 54 M.

Die M nun auf ein Nadelspiel nehmen. In der nächsten Rd. wie folgt arbeiten: \*2 M re zus.str., 1 U, ab \* fortl. wdh. Anschließend für den Hals noch 10 cm gerade weiter str. Danach noch 1 Rd. li M str. u. die M locker re abk.

### Fertigstellung:

Die untere Naht schließen.

Mit Limone eine ca. 75 cm lange Kordel drehen. Die Kordel vor dem Filzen von der Mitte ausgehend durch die Lochreihe einziehen.

Die Hülle vor dem Filzen mit einigen Geschirrtüchern füllen und diese fixieren, damit innen die Vorder- und Rückseite nicht zusammenfilzt. Die Hülle nach Anleitung auf der Rückseite filzen.

## Filzen in der Waschmaschine

**Filzi** besteht aus 100% Schurwolle und hat damit hervorragende Eigenschaften zum Filzen in der Waschmaschine.

Wie sich ein Garn beim Filzen verhält hängt nicht nur von seiner Zusammensetzung ab, sondern auch wie das Garn verarbeitet wurde. Je nachdem, wie fest Sie stricken, ändert sich auch das Ergebnis. Einflussfaktoren sind ebenso die Wollfärbung, aber vor allem auch individuell unterschiedliche Faktoren Ihrer Waschmaschine, die Waschtemperatur oder das gewählte Programm, die Wasserhärte, die Wassermenge, das Waschprogramm, selbst die Tourenzahl hat Einfluss. Damit Sie selber das Ergebnis einschätzen können, beginnen Sie beim Filzen mit einfachen Strickstücken, bei denen die genauen Maße nicht wesentlich entscheidend sind: z. B. Schal oder Decke – so haben Sie trotzdem ein schönes Ergebnis und gewinnen Erfahrung, wie sich Ihre Filzmodelle beim Filzen verändern.

### Wenn Sie in der Waschmaschine filzen gilt allgemein:

- Wählen Sie ein Waschprogramm mit hohem Wasserstand
- Waschtemperatur ca. 40°C
- Geeignete Waschmittel: Vollwaschmittel oder Colorwaschmittel in Flüssig- oder Pulverform
- Im Allgemeinen verlieren die Filzmodelle ca. 30- 40% ihrer ursprünglichen Größe
- Durch erneutes Waschen bei 40°C oder gering höherer Temperatur oder durch Wählen eines anderen Waschprogramms kann man den Schrumpfungseffekt noch verstärken
- Geeignetes Programm: z. B. Schonwaschgang mit Schleudern

### Achtung:

- bitte keine speziellen Waschprogramme verwenden, auch kein spezielles Wollwaschprogramm
- Verwenden Sie weder Feinwaschmittel, Wollwaschmittel noch Weichspüler, da sie das Ergebnis ungünstig beeinflussen

### Weiterverarbeitung nach der Wäsche:

- Solange die Teile noch feucht sind, lassen sie sich gut formen
- Gemäß Anleitung ziehen Sie Ihre Filzmodelle nach dem Waschen kräftig in Form
- Besonders zu beachten ist: Nähte von innen herausdrücken und formen
- Insbesondere bei Mützen oder Hüten eignen sich runde Formen wie Schüsseln, Luftballons als Hilfsmittel beim Trocknen Ihrer Filzteile. Ziehen Sie die Teile auf die Form und lassen Sie diese ganz austrocknen

### Pflegehinweise:

Wie oben bereits beschrieben sollten Sie beachten, dass sich Ihre Filzmodelle beim Waschen in der Waschmaschine auch nach dem ersten Filzen weiter verändern. Daher empfehlen wir eine schonende Handwäsche mit speziellen Wollwaschmitteln. Die Temperatur sollte nicht höher als 20°C sein, um das Produkt nicht zu verändern.

Reinigen Sie Ihre Filzmodelle sehr schonend und vermeiden Sie starkes Reiben oder Wringen. Als Trocknungshilfe können Sie Handtücher verwenden, in die Sie Ihre Filzmodelle einwickeln können. Nach jeder Wäsche ziehen Sie Ihre Filzmodelle, siehe Punkt Weiterverarbeitung, wieder in Form